


Lavorare con doppio schermo

Vista grafica cliente

Live Vision




Vista grafica cliente

Nell'utilizzo di Metron davanti al cliente, potrebbe essere utile lavorare con il doppio schermo, uno rivolto verso l'arredatore e il secondo rivolto verso il cliente. In questo caso è possibile far vedere nello schermo rivolto al cliente, il solo disegno, senza mostrare tutto ciò che vede l'arredatore. Si deve procedere in questo modo:


1- Devo impostare il doppio schermo in modalità Estendi anziché Duplica schermi.
Click con il tasto destro del mouse sul Desktop
→ **Impostazioni Schermo**
→ **Duplica schermi**
(l'opzione è presente solo se sono collegati 2 schermi al computer)



2- Su Metron vado su **Strumenti**
→ **Vista Grafica Cliente**




3- Si apre una finestra con il disegno del progetto in corso.
Trascino con il mouse questa finestra sul secondo schermo e la imposto a tutto schermo




4- A questo punto lo schermo rivolto verso il cliente mostrerà esclusivamente il disegno, senza far vedere tutte le finestre di Metron (listino, distinta, comandi funzione, versi inserimento, varianti elementi, ecc...)

Anche al lancio del preventivo e delle stampe, il PDF sarà visualizzato solo nello schermo dell'arredatore, che poi potrà trascinarlo nel secondo schermo, lasciandogli la possibilità di poter operare sulle maggiorazioni, riduzioni e sconti.




Vista cliente



Vista arredatore

È presente una nuova funzione in Metron, che permette di avere la Vista Grafica Cliente già Renderizzata in alta qualità in tempo reale.
Si chiama Live Vision e si attiva da questa icona presente in tutti i Metron:



https://www.youtube.com/watch?v=XSuhV4Q1_Jc

La funzione Live Vision è a pagamento, ha un costo annuale da corrispondere a Tesy variabile in base al numero di postazioni da attivare.

Sono disponibili 2 versioni, la standard e la Pro, che il più permette di scattare foto renderizzate.

FUNZIONI / PRODOTTO	LiveVision	LiveVision Pro
Attiva / Disattivazione Sincronizzazione con la finestra di Metron	✓	✓
Ricarica ultime modifiche	✓	✓
Ricarica tutto	✓	✓
Modalità Giorno / Notte	✓	✓
Scatta foto	✗	✓
Apri cartella di salvataggio foto	✗	✓
Impostazioni e settaggio parametri	✓	✓
Mostra / Nascondi finestra di anteprima	✓	✓

LIVEVISION

Listino Italia valido dal 01 luglio 2026
(prezzi in Euro, IVA esclusa)



LiveVision

LICENZA	CANONE ANNUALE	CANONE ANNUALE 2° licenza	CANONE ANNUALE 3° licenza e successive
LiveVision	249,00	229,00*	209,00*

LiveVision PRO

LICENZA	CANONE ANNUALE	CANONE ANNUALE 2° licenza	CANONE ANNUALE 3° licenza e successive
LiveVision PRO	299,00	279,00*	259,00*




Tesy Software s.r.l. - Via E. Mattei, 3 - Torino
Tel. +39 011 2101 000
www.tesysoftware.com

Esempi

Vista arredatore

LiveVision



Introduzione

Questo documento contiene una breve illustrazione delle funzionalità di LiveVision e LiveVision Pro.

1. Modalità di visualizzazione

Aprendo LiveVision dal bottone posto sulla barra dei comandi di Metron viene visualizzata la finestra, sovrapposta a quella di Metron, che sarà necessario spostare in un secondo monitor per visualizzarle non sovrapposte o, in mancanza, utilizzare le modalità messa a disposizione da Windows per la divisione dello schermo in più quadranti.

2. Barra dei comandi e funzionalità contenute

Insieme alla finestra di visualizzazione si avrà a disposizione anche la barra dei comandi del prodotto, personalizzabile in dimensione, che indica contenuto e modalità di visualizzazione nella finestra LiveVision.



Presenta le seguenti funzionalità:

- **Attiva / Disattiva sincronizzazione** riporta in tempo reale quanto introdotto in Metron.



Di default è attivo. Si consiglia di lasciarlo sempre così.

- **Ricarica ultime modifiche / Ricarica tutto** da utilizzare con sincronizzazione disattivata o se le operazioni eseguite in Metron non vengono replicate in LiveVision.



Da utilizzare solo se necessario, dopo aver atteso qualche istante dall'ultima modifica apportata.

- **Modalità Giorno / Notte** cambia lo stato di illuminazione nella stanza.

In presenza di luci artificiali si attiveranno spegnendo l'eventuale luce solare diurna associata ai portali luminosi



Rappresenta lo stato corrente della illuminazione attiva in quel momento (diurno / notturno)



- **Impostazioni** su cui intervenire per determinare:

- Inquadratura e luminosità dell'ambiente
- *Esclusivamente nella versione Pro* risoluzione, tipo di rendering e presenza del logo nella foto



- **Mostra / Nascondi finestra di anteprima** per abilitare la visualizzazione in anteprima dell'interfaccia LiveVision e, se attiva, consentire il dimensionamento della barra dei comandi



Apri e chiude la finestra di anteprima

Esclusivamente nella versione Pro:

- **Scatta foto**



secondo le impostazioni precedentemente settate



- **Apri cartella di salvataggio foto**



Per accedere alla posizione di salvataggio delle foto scattate in modalità LiveVision e disporne a proprio piacere



Requisiti di sistema necessari per LiveVision

Processore:	Intel® Core™ i5 o successivi
Memoria:	16 GB o superiore
HardDisk:	512 Gb SSD o superiore
Sistemi operativi:	Windows 11 64 bit
Schede Video:	Necessaria scheda video dedicata (non incorporata su scheda madre) Qualità Base: Nvidia GTX 960 o superiore Qualità Alta: Nvidia RTX 2070 o superiore Consigliata per nuovi acquisti: Nvidia RTX 5060 o superiore
Internet:	ADSL per gli aggiornamenti e per l'assistenza remota

Link per fare il download del LiveVision:

<https://tesydownload.blob.core.windows.net/metronaddons/TesyLiveVisionInstaller.exe>



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Sede centrale

IMAB Group S.p.A.

Via L.Falasconi, 92 - 61033 Fermignano PU – Italy

T. +39 0722 335 701

Scopri di più sul mondo IMAB Group

www.imab.com

